

关于 APEXFiz V-Ray 连接应用程序的更新

1. 概要

2025 年 1 月 28 日, 由于搭载 V-Ray 功能的 APEXFiz Design 应用程序使用的 V-Ray 连接应用程序 (许可证服务器) 内置的证书到期, 从该日期起, APEXFiz Design 的 V-Ray 功能将无法使用。

因此, 2025 年 1 月 28 日之后, 符合以下更新条件的客户, 在 APEXFiz 的 Design 应用程序中继续使用或计划使用 V-Ray 功能时, 需要在安装 APEXFiz 的 PC 上更新 V-Ray 连接应用程序。

■更新对象的 APEXFiz 的合同条件以及 Design 应用程序的版本条件

订购 3D 选购件并使用以下版本的客户：

V-04 /V-04.A/V-04.B

V-05/V-05.A/V-05.B/V-05.C

V-06/V-06.A/V-06.B

V-07

*版本可在 Design 应用程序窗口左上角的应用程序标题中找到。

需要更新的客户, 请按照以下步骤更新 V-Ray 连接应用程序。

另外, 计划近期发布的 APEXFiz 版本 V-07.A 将在更新当前版本的同时, 自动更新连接应用程序, 因此在 V-07.A 发布后, 您也可以通过更新 APEXFiz 版本来完成此操作。(计划于 2025 年 2 月底发布)

2. 更新步骤

步骤 1: 下载用于更新 V-Ray 连接应用程序的文件

在安装了需要更新的 APEXFiz 的电脑上, 从以下 URL 下载 V-Ray 连接应用程序更新文件 (ZIP 格式文件, 文件名为 APEXFizVrayUpdate.zip), 并保存到任意位置。

<https://www.shimaseiki.com.cn/apexfizdocs/APEXFizVrayUpdate.zip>

步骤 2: 解压缩并检查下载的更新文件

解压缩在步骤 1 中下载的 ZIP 格式文件。

使用 Windows 的标准功能或您正在使用的压缩文件解压缩应用程序进行文件的解压缩。

在 Windows 系统中, 可以按照以下步骤解压缩 ZIP 格式文件。

(*对于 Windows 10, 在完成步骤 1 的操作后, 按照步骤 3 以后的步骤解压缩文件。)

1. 右键点击下载的 ZIP 格式文件图标。

2. 在显示的菜单中选择“查看其他选项”。
3. 在显示的菜单中选择“全部解压缩”。
4. 确认解压缩文件保存的文件夹位置和名称。
5. 点击[提取]按钮，执行 ZIP 格式文件的解压缩。

解压缩文件后，确认解压缩后的文件夹中保存有以下三个文件。
(扩展名可能不会显示，但如果文件名相同就没有问题)

```
update.bat  
cgls_win_5.5.6.exe  
config.xml
```

步骤 3: 执行 V-Ray 连接应用程序更新批处理文件

确保 APEXFiz 应用程序未运行。
如果有任何应用程序正在运行，请关闭所有 APEXFiz 应用程序。

接下来，以管理员身份运行在步骤 2 中解压缩的文件夹内的批处理文件(update...)。
(对于 Windows，右键点击批处理文件图标，从显示的菜单中选择“以管理员身份运行”，然后执行批处理文件。)

当批处理文件执行时，将进行系统检查，如果可以更新应用程序，则会开始更新。
执行后，如果显示以下消息，则表示应用程序更新已完成。

```
All tasks are completed.
```

步骤 4: 操作确认 (仅适用于已签约 3D 选购件的客户)

启动 APEXFiz Design。

从 3D 编辑套入选择 V-Ray。

2025 年 1 月 28 日之后，如果显示“V-Ray 渲染设置”菜单，则表示 V-Ray 连接应用程序已更新。

以 上